

	<b>AMELİYATHANE TEMİZLİK TALİMATI</b>	Doküman No	AML.TL.20
		Yayın Tarihi	01.07.2009
		Rev. No	00
		Rev. Tarihi	-
		Sayfa No	3/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Komitesi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

### 1.AMAÇ

Bu talimatın amacı özel bir birim olan ameliyathanenin genel temizliğinin yapılmasında gereken işlem basamaklarını ve kurallarını belirlemektir.

### 2.KAPSAM

Bu talimat ameliyathane temizliğinin uygulanması ve sağlanmasında izlenecek kuralları ve işlem basamaklarını Ameliyathane sorumlu hemşiresi, ameliyathane temizlik personelini kapsar.

### 3.KISALTMALAR

Özel bir tanım bulunmamaktadır.

### 4.UYGULAMA

#### 4.1.KULLANILAN CİHAZ / MALZEMELER

Kova, bez, paspas arabası, paspas ve kuru mop, maske, eldiven, önlük, bone, 1/100'lük sodyum hipoklorit veya diğer dezenfektan solusyonlar

#### 4.2.AMELİYATHANE TEMİZLİĞİ YAPILIRKEN GENEL OLARAK UYULMASI GEREKEN KURALLAR

4.2.1.Toz kalkmayacak şekilde ve her zaman **temiz alandan kirli alana** doğru yapılır.

4.2.2.Tüm temizliklerden önce mutlaka eldiven giyilir.

4.2.3.Zeminde kesinlikle fırça veya süpürge kullanılmaz.

4.2.4.Her ameliyat odasında ve koridorda **farklı kova, bez, paspas arabası, paspas ve kuru mop** kullanılır.

4.2.5.Gün içerisinde koridor temizliği tekrarlanır.

4.2.6.Temizliğe başlamadan önce paspas ve temizlik bezlerinizin **kuru** olmasına dikkat edilir (ıslak ve nemli temizlik bezi kullanılmaz).

4.2.7.Temizlik solüsyonlarını her oda için **ayrı** hazırlanır.

4.2.8.Temizlik solüsyonlarında kesinlikle deterjan ile çamaşır suyu karıştırılmaz.

#### 4.3.GÜNÜN İLK AMELİYATINDAN ÖNCE

4.3.1.Odada bulunan tüm aletlerin, eşyaların ve lambaların, tozu hav bırakmayan nemli bezle silinir.

4.3.2.Zemin, odaya ait malzeme ve dezenfektanlı suyla paspaslanır.

#### 4.4.AMELİYAT ARALARINDA ve HER AMELİYATIN SONUNDA

4.4.1.Görevli temizlik personeli uygun kıyafet giymiş olarak ( maske, eldiven, önlük, bone) ameliyathaneye girerek işleme başlar.

4.4.2. Ameliyat sırasında yere düşen materyalleri dışarı alır. Kirli kompreslerin aralarında cerrahi aletler kalmışsa, ameliyat odasındaki hemşireye teslim eder.

4.4.3.Kirli kompresleri kirli çamaşır arabasına atar.

4.4.4.Kesici/delici atıklar "**Kesici ve Sivri Uçlu Aletlerin Toplanması Talimatı**"na göre mutlaka özel plastik toplama kapları içine atılır.

4.4.5.Tıbbi atıklar, "**Atık Yönetim Prosedürü**"ne uygun olarak ortamdaki uzaklaştırılır .

4.4.6.Çöp kovasına kırmızı çöp poşeti geçirilir.



## AMELİYATHANE TEMİZLİK TALİMATI

Doküman No	AML.TL.20
Yayın Tarihi	01.07.2009
Rev. No	00
Rev. Tarihi	-
Sayfa No	3/2

4.4.7.Zemin çekçek ve faraşla kaba kirden arındırılır.

4.4.8.Önce tüm malzemelerin yüzeyi sonra zemin için; oda için ayrılmış temizlik malzemelerini kullanarak, aşağıdaki işlem basamakları uygulanır.

4.4.9.Dezenfeksiyon için, ön temizlik yapıldıktan sonra "**Alet Dezenfeksiyon Planı**"nda belirtilmiş olan uygun dezenfektan madde kullanılır.Solüsyon "**Dezenfektan Kullanım Planı**" içerisinde belirtilmiş ölçülerde hazırlanarak kullanılır.

4.4.10.Ameliyat aralarında odada bulunan yüzeylerde (anestezi makinesi, monitör, hasta masası vb) gözle görülür kirlenme yoksa sprey dezenfektanı kullanılır..

### 4.5.HER GÜNÜN SONUNDA

4.5.1.Odadaki tüm taşınabilir aletleri dışarı çıkartılır.

4.5.2.Odadaki lambaları, dolapları, ameliyat masasını ve benzeri aletleri, odaya ait temizlik malzemelerini kullanarak, "**Dezenfektan Kullanım Planı**" nda belirtilen dezenfektan ile silip kurulanır.

4.5.3.Dezenfeksiyon için"**Alet Dezenfeksiyon Planı**"nda belirtilmiş olan uygun dezenfektan madde kullanılır.Solüsyon "**Dezenfektan Kullanım Planı**" içerisinde belirtilmiş ölçülerde hazırlanarak kullanılır

4.5.4.Oda dışına çıkarılan malzemelerin yüzey ve tekerleklerine; odaya ait temizlik malzemelerini kullanarak, aşağıdaki işlem basamakları uygulanır.

- Deterjanlı suyla silinir.
- Kovadaki suyu boşaltıp, bezi yıkanır.

Dezenfeksiyon için' **Alet Dezenfeksiyon Planı**'nda belirtilmiş olan uygun dezenfektan madde kullanılır.Solüsyon "**Dezenfektan Kullanım Planı**"içerisinde belirtilmiş ölçülerde hazırlanarak kullanılır

4.5.5.Malzemeler odaya yerleştirilir.

4.5.6.Aspiratörlerin temizliği "**Aspiratör Temizlik Talimatı**"na uygun olarak yapılır..

4.5.7.Cerrahi el yıkama lavabosunu kaba kirlerinden sıvı deterjan, ovma maddesi ve su ile arındırdıktan sonra, 1/100'lük çamaşır suyu (1 litre suya 10 cc) ile fırçalayarak temizleyiniz.

4.5.8.Havalandırma filtrelerinin dış yüzeyleri gün sonunda 1/100'lük çamaşır suyu ile silinir.

4.5.9.Hasta nakil sedyeleri gün sonunda 1/100'lük çamaşır suyu ile silinir.

4.5.10.Çöp kovaları gün sonunda deterjanlı su ile yıkandıktan sonra, 1/100'lük çamaşır suyu ile dezenfekte edilir.

### 4.6.HAFTALIK TEMİZLİK

4.6.1.Odadaki tüm taşınabilir aletler dışarı çıkartılır.

4.6.2.Kapı, kapı kolu, menteşeler, kaplamalar, pencere önleri ve cam aralarını önce odaya ait temizlik malzemelerini kullanarak, deterjanlı suyla silinir.

4.6.3.Ameliyat masasını, aspiratörleri, askıları, oksijen tanklarının hortumlarını, dış yüzeylerini, kovaları, dolapları ve benzeri aletleri deterjanlı su ile yıkanır ve kurulanır.

4.6.4.Kovadaki su boşaltıp, bez yıkanır.

4.6.5.Sözü edilen tüm alanların ve oda dışına çıkarılan malzemelerin yüzey ve tekerleklerinin dezenfeksiyonu için; 1/100'lük sodyum hipoklorit (çamaşır suyu, bir litre suya 10 cc) veya klorsept tabletle (5 litre suya 1 tablet) hazırlanmış solüsyon ile temizlenir.

4.6.6.Duvarları temiz bezle silinir ve kurulanır.



## AMELİYATHANE TEMİZLİK TALİMATI

Doküman No	AML.TL.20
Yayın Tarihi	01.07.2009
Rev. No	00
Rev. Tarihi	-
Sayfa No	3/3

4.6.7.Oda zemininin dezenfeksiyonu için; 1/100'lük sodyum hipoklorit (çamaşır suyu, bir litre suya 10 cc) veya klorsept tabletle (5 litre suya 1 tablet) hazırlanmış solüsyon veya alkol bazlı yüzey dezenfektanı kullanılır.

### 4.7.BANYO DUŞ ve TUVALET TEMİZLİĞİ

4.7.1.Ameliyathane içinde yer alan banyo, duş ve tuvaletlerin temizliği "**Banyo – Wc Temizlik**

**Talimatı**"na uygun olarak yapılır, ek olarak 1/100'lük sodyum hipoklorit ile yer ve yüzey dezenfeksiyonu yapılır.

4.7.2.Tüm işlemlerin sonunda kovalardaki su boşaltılarak,bezler ve paspas temizlenir ve kuruması için ayrılan yere bırakılır.

4.7.3.Eldivenler kırmızı tıbbi atık torbasına atılır.

4.7.4.İşlem sonrası eller mutlaka "**Ei Hijyeni Ve Eldiven Kullanım Talimatı**"na uygun olarak yıkanır.

4.7.5.Her temizlik işleminden sonra temizliği yapan personel" **Ameliyathane Temizlik Takip ve Kontrol**

**Formu**"na tarih ve saatini yazarak imzalar.

### 5.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

ATK.PR.01 Atık Yönetimi Prosedürü

ENF.TL.02 Ei Hijyeni Ve Eldiven Kullanımı Talimatı

ATK.TL.04 Kesici Ve Sivri Uçlu Aletlerin Toplanması Talimatı

KLN.TL.18 Banyo – Wc Temizlik Talimatı

AML.FR.07 Ameliyathane Temizlik Takip ve Kontrol Formu

AML.TL.17 Aspiratör Temizlik Talimatı

ENF.PL.04 Dezenfektan Kullanım Planı